

# DOWNLOAD

## Windows XP/Vista

### Hippo OpenSim Viewer (empfohlen)

Der Hippo OpenSim Viewer für Microsoft Windows XP/Vista kann hier heruntergeladen werden.

Download: <http://mjm-labs.com/viewer/download.php>

### Second Life(TM) Viewer

Es gibt den Second Life(TM) Viewer für Microsoft Windows XP/Vista hier (**empfohlene Version 1.23 am unteren Ende der Webseite**).

Download: <http://secondlife.com/support/downloads.php>

## Mac OS X

### Hippo OpenSim Viewer (empfohlen)

Der Hippo OpenSim Viewer für Mac OS X kann hier heruntergeladen werden.

Download: <http://mjm-labs.com/viewer/download.php>

### Second Life(TM) Viewer

Es gibt den Second Life(TM) Viewer für Mac OS X hier (**empfohlene Version 1.23 am unteren Ende der Webseite**).

Download: <http://secondlife.com/support/downloads.php>

# INSTALLATION/KONFIGURATION

## Hippo OpenSim Viewer

Beim Hippo OpenSim Viewer ist der wechselnde Besuch von Second Life(TM) und OpenSimulator basierten Grids durch die Verwaltung der Grids in der Gridliste möglich.

## Second Life(TM) Viewer

Beim Second Life(TM) Viewer ist der wechselnde Besuch von Second Life(TM) und OpenSimulator basierten Grids durch das Anlegen einer zweiten Verknüpfung auf dem Desktop (Windows XP/Vista) oder einer kompletten Kopie des Programmes (Mac OS X) möglich. Dazu entweder mit einem Rechtsklick auf die Verknüpfung und dann durch "Kopieren", "Einfügen" eine Kopie der Verknüpfung anlegen oder einfach gleich das gesamte Programmverzeichnis kopieren.

## Windows XP/Vista

### Hippo OpenSim Viewer Installation

#### 1. Download und Installation

- Den Hippo OpenSim Viewer herunterladen und installieren.  
(bei Vista unbedingt auf den Desktop installieren, sonst gibt es Probleme mit dem Vista-Berechtigungssystem)

#### 2. Eintragen der Konfiguration

- Den Viewer starten.
- Nach dem Start des Viewers auf den Knopf "Grids" drücken.
- Oben bei der Gridauswahl den Knopf "Add" drücken.  
Bitte nicht den veralteten Eintrag "opensimclub" aus der Gridliste verwenden.
- Grid Wilder Westen -> Im Feld "Login URI" folgendes eingeben:  
*http://login-ww.talentraspel.de/*
- Grid Open Neuland -> Im Feld "Login URI" folgendes eingeben:  
*http://login-on.talentraspel.de/*
- Den Knopf "Get Grid Info" drücken.
- Den Knopf "Apply" drücken.
- Mit dem Knopf "Set Default" das Grid als Standardeinstellung auswählen.
- Das Fenster mit dem Knopf "OK" schließen.

#### 3. Anmelden

- Die Zugangsdaten eingeben und einloggen.

### Second Life(TM) Viewer

#### 1. Download und Installation

- Den Second Life(TM) Viewer herunterladen und installieren (empfohlene Version 1.23).  
(bei Vista unbedingt auf den Desktop installieren, sonst gibt es Probleme mit dem Vista-Berechtigungssystem)

#### 2. Eintragen der Konfiguration

- Mit der rechten Maustaste auf die Second Life(TM) Viewer Verknüpfung auf dem Desktop (oder die zuvor angelegte Kopie) klicken und dann deren Eigenschaften öffnen.
- Dort dann auf den Reiter "Verknüpfung" klicken.
- Grid Wilder Westen -> Nun im Feld "Ziel" folgenden Text anhängen:  
*-loginuri http://login-ww.talentraspel.de/  
-loginpage http://wilder-westen.talentraspel.de/portal/welcome.php*
- Grid Open Neuland -> Nun im Feld "Ziel" folgenden Text anhängen:  
*-loginuri http://login-on.talentraspel.de/  
-loginpage http://open-neuland.talentraspel.de/portal/welcome.php*  
(Achtung: Alles in eine Zeile, VOR "-loginuri" muss ein Leerzeichen stehen)
- Das Fenster mit dem Knopf "OK" schließen.

#### 3. Anmelden

- Die Zugangsdaten eingeben und einloggen.

# Open Neuland / Wilder Westen Schnellstartanleitung

## Mac OS X

### Hippo OpenSim Viewer

#### 1. Download und Installation

- Den Hippo OpenSim Viewer herunterladen und installieren.

#### 2. Eintragen der Konfiguration

- Den Viewer starten.
- Nach dem Start des Viewers auf den Knopf "Grids" drücken.
- Oben bei der Gridauswahl den Knopf "Add" drücken.  
Bitte nicht den veralteten Eintrag "opensimclub" aus der Gridliste verwenden.
- Grid Wilder Westen -> Im Feld "Login URI" folgendes eingeben:  
*<http://login-ww.talentraspel.de/>*
- Grid Open Neuland -> Im Feld "Login URI" folgendes eingeben:  
*<http://login-on.talentraspel.de/>*
- Den Knopf "Get Grid Info" drücken.
- Den Knopf "Apply" drücken.
- Mit dem Knopf "Set Default" das Grid als Standardeinstellung auswählen.
- Das Fenster mit dem Knopf "OK" schließen.

#### 3. Anmelden

- Die Zugangsdaten eingeben und einloggen.

### Second Life(TM) Viewer

#### 1. Download und Installation

- Den Second Life(TM) Viewer herunterladen und installieren (empfohlene Version 1.23).

#### 2. Eintragen der Konfiguration

- Zum kopierten Second Life(TM) Programm gehen.
- Dort das Kontextmenü öffnen und auf "Paketinhalt zeigen" klicken.
- Im neuen Fenster in den Ordner "Contents" und dann in den Ordner "Ressources" navigieren.
- Nun die Datei "arguments.txt" mit einem Texteditor öffnen.
- Grid Wilder Westen -> An den Inhalt folgenden Text anhängen, mit Leerstelle vor "-loginuri":  
*-loginuri <http://login-ww.talentraspel.de/>*  
*-loginpage <http://wilder-westen.talentraspel.de/portal/welcome.php>*
- Grid Open Neuland -> An den Inhalt folgenden Text anhängen, mit Leerstelle vor "-loginuri":  
*-loginuri <http://login-on.talentraspel.de/>*  
*-loginpage <http://open-neuland.talentraspel.de/portal/welcome.php>*  
(Achtung: Alles in eine Zeile, VOR "-loginuri" muss ein Leerzeichen stehen)
- Die Datei speichern und schließen.

#### 3. Anmelden

- Die Zugangsdaten eingeben und einloggen.